

Configuración de Outlook

Acceso mediante Microsoft Outlook

Tenga en cuenta


La implementación de intermediarios de correo dependen de múltiples factores ajenos al propio correo, como la plataforma, el sistema operativo, antivirus instalados u otros programas de terceros, por lo que la metodología que aquí se muestra puede ser ligeramente distinta. Pero siempre podrá acceder a su buzón de correo, el cual se encuentra en <https://webmail.midominio.com>

midominio.com


Las indicaciones proporcionadas en esta sección han sido verificadas en Microsoft Outlook 2021. Y puede que estas no funcionen con versiones anteriores del mismo. Si tienes una versión anterior, le recomendamos actualizarla a la última versión

Modo 1: Conexión automática

Normalmente, Outlook configura de manera automática el buzón de correo. Para ello, vaya, en el menú superior a **Archivo -> + Agregar cuenta**



Seguidamente, solo tendremos que implementar usuario y contraseña en el asistente, y este se encargará de conectar con su buzón.



Dirección de correo electrónico

micorreo@electrónico.com

Opciones avanzadas ▾


Conectar

¿No tiene ninguna cuenta? [Cree una dirección de correo electrónico de Outlook.com para empezar.](#)



Modo 2: Conexión manual

En ocasiones, Outlook es incapaz de conectar. Para ello, vaya, en el menú superior a **Archivo -> + Agregar cuenta**. Pero en este caso, en el momento de insertar la cuenta de correo, deberemos desplegar «Opciones avanzadas», y activar «Permitirme configurar manualmente mi cuenta».



Dirección de correo electrónico

micorreo@midominio.com

Opciones avanzadas ^



Permitirme configurar manualmente mi cuenta

Conectar

¿No tiene ninguna cuenta? [Cree una dirección de correo electrónico de Outlook.com para empezar.](#)

En la siguiente, seleccionamos «IMAP»

 Outlook

Configuración avanzada



POP



IMAP



Exchange 2013
o una versión
anterior

[Volver](#)

Insertamos la contraseña

Configuración de cuenta IMAP

[¿No es usted?](#)

Contraseña

[Volver](#)

Conectar

Y esperaremos. Si no tiene contratiempos, funcionará correctamente. Si no, tras la ventana de espera, aparecerá la siguiente ventana, y en ese caso, seleccionaremos «*Cambiar la configuración de la cuenta*»

Se ha producido un error

No pudimos conectarnos al servidor entrante (IMAP). Compruebe su dirección de correo electrónico y contraseña e inténtelo de nuevo.

[Solucionar problemas de configuración de la cuenta](#)

→ ¿No es ?

→ Cambiar la configuración de la cuenta

→ Contacto con el soporte técnico

[Reintentar](#)

Y en la ventana continua, deberemos insertar los datos, acorde a la siguiente imagen:

Configuración de cuenta IMAP

[\(¿No es usted?\)](#)

Correo entrante

Servidor Puerto

Método de cifrado

☒ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Correo saliente

Servidor Puerto

Método de cifrado

☒ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)


[Volver](#)

Los valores *Servidor entrante y *Servidor saliente, se los facilitará Avirato en el momento de enviarle las contraseñas de sus correos. El resto de parámetros, son como se muestra en la imagen anterior.


Una vez cumplimentado, daremos al botón «*siguiente*», pasando por la ventana de «contraseña» y «preparación», y su Outlook debería indicarle que se ha hecho la conexión con su buzón de correo.

Modo 2 Alternativo: Conexión Manual original


Otra opción de conectar manualmente, se hará mediando el menú **Archivo -> Configuración de la cuenta -> Administrar perfiles**



En la ventana que aparece, seleccionaremos «Cuentas de correo electrónico»



En la siguiente ventana, seleccionaremos «nuevo»



y continuaremos con la siguiente secuencia

Agregar cuenta



Configuración automática de la cuenta

Configuración manual de una cuenta o conexión a otros tipos de servidores.

☐ Cuenta de correo electrónico

Su nombre:

Ejemplo: Naiara Padilla

Dirección de correo electrónico:

Ejemplo: naiara@contoso.com

Contraseña:

Repita la contraseña:

Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.

☒ Configuración manual o tipos de servidores adicionales

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Ayuda

Agregar cuenta



Elegir el tipo de cuenta

☐ Microsoft 365

Configuración automática de cuentas de Microsoft 365

Dirección de correo electrónico:

Ejemplo: naiara@contoso.com

☒ POP o IMAP

Configuración avanzada de cuentas de correo electrónico POP o IMAP

☐ Exchange ActiveSync

Configuración avanzada de servicios que usan Exchange ActiveSync

< Atrás


Siguiente >

Cancelar

Ayuda

La siguiente ventana, insertaremos los siguientes datos. Y antes de dar a siguiente, seleccionaremos el botón «Más configuraciones ...»

1. El nombre a su elección, que considere oportuno
2. La dirección de correo electrónico que est`e configurando
3. El servidor de correo entrante y saliente. Este dato varía, y se lo facilitará Avirato junto a las contraseñas temporales que le enviaremos, una vez creado dicho correo
4. La contraseña facilitada. Avirato recomienda cambiar antes la contraseña desde su buzón de correo (<https://webmail.dominio.com>), para que esta sea de su elección



Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario
Su nombre: 1
Dirección de correo electrónico: 2

Información del servidor
Tipo de cuenta: IMAP
Servidor de correo entrante: 3
Servidor de correo saliente (SMTP): 3

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario: 2
Contraseña: 4
☒ Recordar contraseña
☒ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.
Probar configuración de la cuenta ...
☒ Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Correo para mantener sin conexión: Todo
Correos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Más configuraciones ...

< Atrás Siguiente > Cancelar Ayuda

Dentro de «Más configuraciones ...», completaremos los campos, según se muestran en cada pestaña

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida Avanzadas

Cuenta de correo

Escriba el nombre por el que desea referirse a esta cuenta. Por ejemplo:
"Trabajo" o "Servidor de Microsoft Mail"

2

Otra información sobre el usuario

Compañía:

Correo electrónico de respuesta:

Aceptar Cancelar

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida Avanzadas

☒ Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

☒ Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

☐ Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:

☒ Recordar contraseña

☐ Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Aceptar Cancelar

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida Avanzadas

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (IMAP): 993 Usar predeterminados

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL/TLS

Servidor de salida (SMTP): 465

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL/TLS

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 1 minuto

Carpetas

Ruta de acceso de la carpeta raíz:

Elementos enviados

☐ No guardar copia de los elementos enviados

Elementos eliminados

☐ Marcar elementos para su eliminación sin moverlos automáticamente

Los elementos marcados para eliminación se eliminarán permanentemente al purgar los elementos del buzón de correo.

☒ Purgar elementos al cambiar de carpeta mientras se está en línea

Aceptar Cancelar

Una vez aceptado, volveremos a la ventana anterior, donde podremos dar a «Siguiente», y en ese momento se nos abrirá una última ventana, en la que el propio Outlook hará una prueba de conexión, y envío de correo, en la que deberían salir ambos punto como correctos.

Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario
Su nombre: 1
Dirección de correo electrónico: 2

Información del servidor
Tipo de cuenta: IMAP
Servidor de correo entrante: 3
Servidor de correo saliente (SMTP): 3

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario: 2
Contraseña: 4
☒ Recordar contraseña
☒ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.
Probar configuración de la cuenta ...
☒ Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Correo para mantener sin conexión: Todo
Más configuraciones ...

< Atrás **Siguiente >** Cancelar Ayuda

Probar la configuración de la cuenta

Pruebas completadas correctamente. Haga clic en Cerrar para continuar.

Detener

Cerrar

Tareas Errores

Tareas	Estado
✓ Iniciar sesión en el servidor de correo entr...	Completado
✓ Enviar mensaje de correo electrónico de p...	Completado

¡Enhorabuena! Ya puede cerrar esta ventana, y podrá ver como su buzón de correo se ha conectado a su Outlook.

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

Revision #4

Created 2026-07-22 13:22:54 UTC by Avirato

Updated 2026-07-22 14:16:48 UTC by Avirato