


Lectores de documentos

Escáneres y OCR para el check-in: Gesvi, Delta, Bancor, AccessIS y AviScan.

- [Qué lector necesito](#)
- [Gesvi](#)
- [Delta](#)
- [AccessIS](#)
- [AviScan](#)

Qué lector necesito

Hay dos escenarios muy distintos y conviene distinguirlos antes de comprar nada:



- **Lector de DNI electrónico convencional.** No necesitas activar este módulo: funciona directamente con la opción *Leer datos DNLe* del check-in (requiere Premium).
- **Lector de documentos profesional.** Lee también pasaportes y documentos extranjeros. Sí requiere activar y configurar la integración.

Dónde se configura: Menú ☰ > **Configuración** > **Integraciones Avirato** > **Lector de documentos.**

Dónde se usa: en la reserva, pestaña **Registro Viajeros**, con el icono de opciones junto al campo de documento.

Comparativa rápida

Modelo	Cómo se usa	Estado
Gesvi	Escucha permanente: pasas el documento y los campos se rellenan solos	Disponible
Delta	Botón «Leer datos Delta»	Disponible
AccessIS	Botón «Escanner Access IS»	Disponible
Bancor	—	En el desplegable, sin integración activa
AviScan	Cámara del PC o del móvil, sin hardware	Incluido en Premium

“ **Limitación conocida del DNLe:** rellena el sexo siempre como «M», la nacionalidad siempre como «España», y deja vacías la fecha de nacimiento y la

fecha de validez. Si tu establecimiento está en el País Vasco, donde la fecha de validez es obligatoria, tendrás que completarla a mano o usar Delta o AccessIS.

Gesvi

El lector **Gesvi** acelera el check-in leyendo el documento del huésped y volcando sus datos en la ficha.

Dónde se configura: Menú ☰ > **Configuración** > **Integraciones Avirato** > **Lector de documentos**.

Dónde se usa: en la reserva, pestaña **Registro Viajeros**, con el icono de opciones junto al campo de documento.

Cómo funciona

Gesvi trabaja en **escucha permanente**: el usuario pasa el documento por el lector y los campos se rellenan solos, sin pulsar nada. Es el más cómodo para recepción.

Configuración

- **Tipo de lector:** Gesvi
- **URL de lectura:** por defecto

Además de los datos del cliente, Gesvi es el único que también **lee tarjetas de crédito** y sirve para el **fichaje de empleados**.

Más información en avirato.com/integraciones/gesvi.

Delta

Delta Informática es el lector más completo de los integrados: es el que más campos rellena.

Dónde se configura: Menú ☰ > **Configuración** > **Integraciones Avirato** > **Lector de documentos**.

Dónde se usa: en la reserva, pestaña **Registro Viajeros**, con el icono de opciones junto al campo de documento.

Configuración

- **Tipo de lector:** Delta
- **URL de lectura**
- **Usuario y contraseña** (solo Delta los pide)

Se activa con el botón «**Leer datos Delta**» en el registro de viajeros.

Qué campos rellena

Tipo y número de documento, nombre y dos apellidos, dirección, fecha de expedición, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, **número de soporte**, **fecha de validez**, municipio, provincia y país.

“Delta aporta precisamente los dos campos que exigen [Hospedajes SES](#) y [Ertzaintza](#) y que el DNIE deja vacíos.

Más información en avirato.com/integraciones/delta-informatica.

AccessIS

AccessIS lee la banda mecánica de los documentos y funciona emulando un teclado USB.

Dónde se configura: Menú ☰ > **Configuración** > **Integraciones Avirato** > **Lector de documentos**.

Dónde se usa: en la reserva, pestaña **Registro Viajeros**, con el icono de opciones junto al campo de documento.

Cómo funciona

Se activa con el botón «**Escanner Access IS**». Lee los tres formatos estándar de banda mecánica: documentos de identidad, visados y pasaportes.

Extrae país emisor, tipo y número de documento, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo y **fecha de validez**.

“ **Muy cómodo para grupos:** permite escanear **varios pasaportes seguidos** antes de confirmar, en lugar de ir uno a uno.

AviScan

AviScan es el OCR propio de Avirato. No es un periférico: capturas el documento con la **cámara del ordenador o del móvil**, se procesa en servidor y los datos quedan asociados a la reserva.

Dónde se usa: en la reserva, opción **Escanear documento desde Webcam**; o desde la app móvil, entrando en la reserva y en Registro de viajeros.

Diferencias con un lector físico

	Gesvi / Delta / AccessIS	AviScan
Qué es	Hardware de terceros	Servicio OCR propio
Coste	Hay que comprar el escáner	Incluido en Premium, sin hardware
Configuración	Activación, tipo, URL y credenciales	Ninguna
Funciona sin internet	Sí	No
Volcado en pantalla	Inmediato	Diferido: hay que pulsar recargar

“ Requiere **Premium** y que la reserva esté ya guardada.

Más información en avirato.com/integraciones/ocr-aviscan.